

1. Unifi MAC ACL bekabeld

Deze handleiding legt uit hoe je een systeem die via een netwerkkabel is aangesloten in het juiste vlan plaatst.

Dit is handig voor als het betreffende systeem in gast of in een ander netwerk terecht komt.

Voor het instellen van MAC ACL vanaf begin zie [link](#).

Stap 1: Unifi controleren

CLIENTS

Zoek betreffende systeem op en poort waar deze op aangesloten is.

Devices -> Switch -> Ports

Klik op het potloodje van het betreffende poort waar het systeem op aangesloten is.

Controleer het netwerk profiel (Deze moet op MAC ACL of dergelijke staan).

Stap 2: MAC zoeken in radius

CLIENTS

Kopier het MAC adres van het systeem.

Settings -> Services -> Radius

Controleer of het MAC adres al in de lijst staat. (**MAC moet als volgt uitzien 11AA22BB33CC Altijd HOOFLETTERS en geen tekens**)

Als je het MAC adres vind ga naar **STAP 3A** anders naar **STAP 3B**

Stap 3A: MAC instellingen controleren

Klik op edit bij betreffende MAC adres en controleer de instellingen met hieronder.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Sla stap 3B over.

Stap 3B: nieuwe gebruiker aanmaken in de radius

Klik op **CREATE NEW USER** en vul de juiste gegevens in.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Het systeem kan nu in het juiste netwerk geplaatst worden.

Let op eerst de provisioning laten afronden van de USG.

Dit kan via 2 manieren

1. Wij doen dit alleen - **Stap 4A**

2. Klant kan mee helpen - **Stap 4B**

Stap 4A: Opnieuw verbinden met netwerk door ons

Devices -> Switch -> Ports

Klik op het potloodje van het betreffende poort waar het systeem op aangesloten is.

Selecteer profile **DISABLED**.

en **save**

Let op eerst de provisioning laten afronden van de Switch.

Klik op het potloodje van het betreffende poort waar het systeem op aangesloten is.

Selecteer profile **MAC ACL** of dergelijke .

en **save**

Unifi

Stap 4B: Opnieuw verbinden met newerk door klant

Laat de klant de netwerk stekker eruit halen en tot 10 tellen daarna mag deze weer aangesloten worden.

Of systeem laten herstarten.

Unieke FAQ ID: #1839

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 03-07-2025 15:11