

1. NGINX WWW naar Non-WWW redirect instellen

In deze FAQ wordt uitgelegd hoe de redirect ingesteld moet worden in NGINX

Log in op de server waar de directadmin van de hosting draait met Putty.

Navigeer naar /etc/nginx en lees nginx.conf

Volg de includes naar het juiste bestand. (waarschijnlijk staat de include nodig in /etc/nginx/directadmin-vhosts.conf

Lees de include hier die naar de user map kijkt van de webhosting.

Deze moet aangepast worden, (maak eerst een back-up van het bestand door **cp "bestandsnaam" "bestandsnaam-backup"** uit te voeren.)

vind de serverblokken van de desbetreffende host en voeg in alle serverblokken van deze host de volgende code toe:

```
if ($host ~* ^www\.(.*)) {  
    set $host_without_www $1;  
    return 301 https://$host_without_www$request_uri;  
}
```

Sla het bestand op en test de nginx configuratie met **nginx -t**

Als deze een foutmelding teruggeeft overschrijf je het bestand met de gemaakte backup en begin je opnieuw.

Als deze geen foutmelding geeft voer je **systemctl restart nginx** uit.

Log vervolgens in op een andere server.

Test de url door **curl -LI www.hostnaam.tld** uit te voeren.

Als deze een 301 teruggeeft is alles gelukt. Als deze een 200 geeft klopt de redirect nog niet, controleer deze dan.

Unieke FAQ ID: #5782

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 03-07-2025 15:19